

iPhone、iPad、iPod touch でメールアカウントを追加する


iPhone、iPad、または iPod touch でメールアカウントを追加する方法を説明します。

iOS デバイスでメールアカウントを追加する


1. 「設定」をタップします。




2. 下へスクロールし、「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



3. 「アカウントを追加」をタップします。



4. お使いのメールプロバイダを選択します。メールプロバイダが一覧にない場合は、「その他」>「メールアカウントを追加」の順にタップします。



5. 必要な情報を入力し、アカウントの追加を完了します。

一般的なメールプロバイダを使用する場合は、お使いのデバイスでメール設定が自動的に読み込まれます。設定が自動的にデバイスに読み込まれず、設定内容がわからない場合は、メールプロバイダに問い合わせ、次の情報を確認してください。

メールの設定

メールアドレス：

メールプロバイダ：

受信メールサーバの設定

アカウントの種類 (POP または IMAP)：

受信メールサーバ：

ユーザ名：

パスワード：

受信メールサーバのポート番号：

受信サーバが SSL 対応かどうか (はい/いいえ)：

送信メールサーバの設定

送信メールサーバ：

ユーザ名：

パスワード：

送信メールサーバのポート番号

送信サーバが SSL 対応かどうか (はい/いいえ)：

BBM-NET プロバイダーのメールアカウントご利用のお客様の場合は下記通り情報を確認してメールアカウントを追加してください。

- ① まず弊社から送りましたメールアドレス登録完了の設定案内案内書をご用意ください。
- ② Iphone 操作として上記の説明通り④番まで進んでお使いのメールプロバイダー選択の所に「 その他 」を選んで進んでください。
- ③ 上記の説明⑤番の必要な情報入力には弊社から送りました設定案内書に乗せております。
設定案内書を元に下記の設定例をご参考してください。

BBM-NET プロバイダーのメールアカウントご利用場合設定例

メール設定

- ① 名前→お客様が好きな表示したい名前を入力してください。
- ② メール→設定案内書の「電子メールアドレス」情報を入力してください。
- ③ パスワード→設定案内書の「電子メールパスワード」情報を入力してください。
- ④ 説明→ お客様が好きな表示したい説明を入力してください。*アカウント設定を再度確認際分かるように決めてください。
- ⑤ 入力した後は次へを押して進んでください。

キャンセル 新規アカウント

次へ

名前	Test
メール	bbmnet@bbm-d.jp
パスワード	●●●●●●●●
説明	Bbm-D

受信用メールサーバの設定

- ⑥ アカウントの種類 (POP または IMAP) →POP を選んでください。
- ⑦ ホスト名→設定案内書の「受信メール (POP3) サーバー」情報を入力してください。
- ⑧ ユーザ名→設定案内書の「アカウント」情報を入力してください。
- ⑨ パスワード→設定案内書の「電子メールパスワード」情報を入力してください。

送信用メールサーバの設定

- ⑩ ホスト名→設定案内書の「送信メール (SMTP) サーバー」情報を入力してください。
- ⑪ ユーザ名→設定案内書の「アカウント」情報を入力してください。
- ⑫ パスワード→設定案内書の「電子メールパスワード」情報を入力してください。

⑬ 入力した後は「次へ」又は「保存」 を押して進んでください。

キャンセル 新規アカウント

保存

IMAP

POP

名前 Test

メール bbmnet@bbm-d.jp

説明 Bbm-D

受信メールサーバ

ホスト名 e8-os003.xbit.jp

ユーザ名 bbmnet@bbm-d.jp

パスワード ●●●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 e8-os003.xbit.jp

ユーザ名 bbmnet@bbm-d.jp

パスワード ●●●●●●●●●●

- ⑭ *その時 SSL で接続できません。アカウントを SSL なしで設定しますかというメッセージが出てきたら「はい」で進んでください。出ない場合もあるのでそのまま進んでください。

検証中	
メール	bbmnet@bbm-d.jp
説明	Bbm-D
受信メールサーバ	
ホスト名	
ユーザ名	
パスワード	
送信メールサーバ	
ホスト名	e8-os003.xbit.jp
ユーザ名	bbmnet@bbm-d.jp
パスワード	●●●●●●●●

SSLで接続できません
アカウントをSSLなしで設定しますか？

はい いいえ

*この段階で設定は完了になります。メールの送受信ができます。

メール送受信できない時サーバ設定の確認方法

確認例

- ① Iphone 操作として上記の説明通り④番まで進んでお使いのメールプロバイダー選択の所に「 前回設定する時説明にお客様が入力した表示」を選んで進んでください。

受信用メールサーバの設定

- ② 受信用メールサーバのポート番号 → 110
- ③ 受信サーバが SSL 対応かどうか (はい/いいえ) → はい、対応はしています。初期設定でうまくいけばそのままです。初期設定でうまく行かない場合は SSL 設定をなしにして確認しても後から SSL 設定を使用という事ができます。

< 設定 メール/連絡先/カレンダー

Bbm-D メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	プッシュ >
メール	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	<input checked="" type="checkbox"/>
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
削除前に確認	<input checked="" type="checkbox"/>
画像を読み込む	<input checked="" type="checkbox"/>

キャンセル

Bbm-D

完了

名前 Test

メール bbmnet@bbm-d.jp >

説明 Bbm-D

受信メールサーバ

ホスト名 e8-os003.xbit.jp

ユーザ名 bbmnet@bbm-d.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP e8-os003.xbit.jp >

詳細 >

< Bbm-D

詳細

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 >

サーバから削除 しない >

サーバポート 110

S/MIME

S/MIME

送信用メールサーバの設定

- ④ 送信用メールサーバのポート番号 → 587
- ⑤ 送信用が SSL 対応かどうか (はい/いいえ) → はい、対応はしています。初期設定でうまくいけばそのままです。初期設定でうまく行かない場合は SSL 設定をなしにして確認しても後から SSL 設定を使用という事ができます。

キャンセル	Bbm-D	完了
名前	Test	
メール	bbmnet@bbm-d.jp	>
説明	Bbm-D	
受信メールサーバ		
ホスト名	e8-os003.xbit.jp	
ユーザ名	bbmnet@bbm-d.jp	
パスワード	●●●●●●●●	
送信用メールサーバ		
SMTP	e8-os003.xbit.jp	>
詳細		>

← Bbm-D	SMTP	
プライマリサーバ		
e8-os003.xbit.jp	オン	>
ほかのSMTPサーバ		
smtp.gmail.com	オフ	>
hp29.drive.ne.jp	オフ	>
apple.smtp.mail.yahoo.co.jp	オフ	>

キャンセル e8-os003.xbit.jp

完了

サーバ



送信メールサーバ

ホスト名 e8-os003.xbit.jp

ユーザ名 bbmnet@bbm-d.jp

パスワード ●●●●●●●●

SSLを使用



認証

パスワード >

サーバポート 587

キャンセル

Bbm-D

完了

メール

BBM-D

受信メールサーバ

ホスト名 e8-os003.xbit.jp

ユーザ名 bbmnet@bbm-d.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP e8-os003.xbit.jp >

詳細 >

アカウントを削除

*設定変更等ある場合変更した後必ず「完了」「保存」を押してください。