


※既に登録してあるメールアカウント・送信メールサーバー・受信メールサーバーの修正方法です。


新規追加登録方法ではありませんのでご注意ください。

修正は 2017/12/20～26 の間に行ってください。

Outlook 2016 を起動します。




[受信トレイ]画面が表示されます。[ファイル]をクリックします。



[アカウント情報]画面が表示されます。[アカウント設定]をクリックし、表示されたメニューから[アカウント設定(A)]を選択します。



[アカウント設定]画面が表示されます。メールアドレスを変更するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。



[アカウントの変更]画面が表示されます。各項目を変更します。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): test
電子メール アドレス(E): test@bbm-*.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(D): mailbbm-*.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mailbbm-*.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): test@bbm-*.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)

変更箇所は、受信メールサーバー・送信メールサーバー・アカウント名の3か所です。

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

訂正が完了したら、[詳細設定]をクリックします。インターネット電子メール設定]画面が表示されましたら[送信サーバー]をクリックします。[送信サーバー (SMTP) は認証が必要]にチェックし、[受信メール サーバー同じ設定を使用する]を選択します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)
 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(R)
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

[詳細設定]をクリックします。

下記の表を参照して各項目を設定し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

サーバーにメッセージのコピーを置く(L) :任意ですが、チェックを外すを推奨します。

チェックを入れておくと、PC で受信後におおもとのメールサーバーにメッセージのコピーを残しますので、別のパソコンでも同じメールを受信したい場合などにチェックを入れます。

但し、メッセージのコピーを残すにチェックを入れた場合、メールボックス容量がオーバーし、

突然新しいメッセージが受信できなくなることがありますのでご注意ください。

[アカウントの変更]画面に戻ります。

[[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 山田 太郎
電子メール アドレス(E): *****@bbm-*.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.bb-*.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.bb-*.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): *****@bbm-*.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力します。
チェックを外すとテストを行いません。

アカウント設定のテスト(T)
 [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データファイル(W)
 既存の Outlook データファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[テスト アカウント設定]画面が表示されます。

設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。

[状況]欄に[完了]と表示されましたら、[閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク	エラー	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信		完了

[すべて完了しました]と表示されましたら、[完了]をクリックします。

