

変更したいアカウントを選択し、右クリックで設定をクリックします。

The screenshot shows the Thunderbird Mail interface for the account 'test@bbm-a.jp'. The top navigation bar includes '受信' (Receive), '作成' (Compose), 'チャット' (Chat), 'アドレス帳' (Address Book), 'タグ' (Tags), and 'クイックフィルター' (Quick Filters). The left sidebar shows the account 'test@bbm-a.jp' selected, with options for '受信トレイ' (Inbox), '下書き' (Drafts), '送信済みトレイ' (Sent), 'ごみ箱' (Trash), and 'ローカルフォルダ' (Local Folders). A context menu is open over the account, listing actions such as 'メッセージを受信する(G)', '新しいタブで開く(I)', '新しいウィンドウで開く(O)', 'メッセージを検索(S)...', '新しいフォルダー(N)...', and '設定(E)'. The '設定(E)' option is highlighted with a red box. The main pane displays the account settings, including 'アカウント' (Account) and '高度な機能' (Advanced Features) sections. The 'アカウント' section includes options to 'このアカウントの設定を表示する' (Show settings for this account), '新しいアカウントを作成する:' (Create new account:), and '新しいカレンダーを作成する' (Create new calendar). The '高度な機能' section includes 'メッセージを検索する' (Search messages) and 'メッセージフィルターの設定を変更する' (Change message filter settings). A status bar at the bottom indicates 'Thunderbird に Lightning 拡張機能が統合され、カレンダー機能が搭載されました。' (Thunderbird has integrated the Lightning extension and calendar functionality is now available.) and 'test@bbm-a.jp: 新着メッセージはありませんでした。' (test@bbm-a.jp: No new messages).

サーバー設定をクリック。

サーバー名とユーザー名を、送付している設定案内書に従い、新サーバー名とアカウント名(=ユーザー名)に変更します。

アカウント設定

test@bbm-a.jp

- サーバー設定
- 送信控えと特別なフォルダー
- 編集とアドレス入力
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 開封確認
- セキュリティ
- ローカルフォルダー
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 送信 (SMTP) サーバー

アカウント操作(A)

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): mail.bbm-*.jp ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザー名(N): test@bbm-a.jp

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

サーバー設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(C)

新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する

新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

ヘッダーのみ取得する(E)

ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)

ダウンロードしてから(Q) 14 日以上経過したメッセージは削除する

ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)

メッセージの保存

終了時にゴミ箱を空にする(X) 詳細(V)...

メッセージの格納形式(I): フォルダ単位 (mbox 形式)

メッセージの保存先:

OK キャンセル

送信 (SMTP) サーバーをクリックします。
変更したい設定を選択し、編集をクリックします。※お客様の登録方法によりサーバー名が異なります。

The screenshot shows the 'アカウント設定' (Account Settings) dialog box. On the left, a tree view shows 'test@bbm-a.jp' expanded, with '送信 (SMTP) サーバー' (Sending (SMTP) Server) selected and highlighted with a red box. The main area is titled '送信 (SMTP) サーバーの設定' (Sending (SMTP) Server Settings). It contains a list of servers: '***** - hp29.drive.ne.jp (既定)' (Default) and 'BBM-NET - mail.bbm-a.jp'. The '編集(E)...' (Edit) button for the second server is highlighted with a red box. Below the list, the details for the selected server are shown: 説明: ***** (Description), サーバー名: hp29.drive.ne.jp (Server Name), ポート: 587 (Port), ユーザー名: cs11653***** (Username), 認証方式: 平文のパスワード認証 (安全でない) (Authentication Method: Plain Password Authentication (Not Secure)), 接続の保護: なし (Connection Protection: None). At the bottom right, 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons are visible.

サーバー名が下記のようになっていますので、送付している設定案内書の送信サーバー名に変更します。
ユーザー名はcs11653で始まる番号になっていますので、送付している設定案内書のアカウント名に変更します。

The image shows two side-by-side screenshots of the '送信 (SMTP) サーバー' (Sending (SMTP) Server) dialog box. The left screenshot shows the default server configuration: 説明(D): ***** (Description), サーバー名(S): hp29.drive.ne.jp (Server Name), ポート番号(P): 587 (Port), 既定値: 587 (Default Value), 接続の保護(N): なし (Connection Protection: None), 認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない) (Authentication Method: Plain Password Authentication (Not Secure)), ユーザー名(M): cs11653***** (Username). The right screenshot shows the updated configuration: 説明(D): BBM-NET (Description), サーバー名(S): mail.bbm-a.jp (Server Name), ポート番号(P): 587 (Port), 既定値: 587 (Default Value), 接続の保護(N): なし (Connection Protection: None), 認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない) (Authentication Method: Plain Password Authentication (Not Secure)), ユーザー名(M): test@bbm-a.jp (Username). A blue arrow points from the left screenshot to the right one, indicating the change. Both screenshots have 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.

f.