1. Outlook Express 6 を起動します。



2. メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント(A)…」を選択します。



3.「インターネット アカウント」で変更したいアカウントが選択されている事を確認し、 「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。

ベて メール ニ	ュース ディレクトリ サービス		追加(A)
アカウント	種類	接続	<b>削除(B)</b>
ि合わ客様POPサ−	- <u>パ名</u> メール(既定)	使用可能な接続	プロパティ( <u>P</u> )
			既定(設定(2)
			インボートΦ_
			「エクスポート(E).
			順番の設定(S)

4.「mail.bbm-\*.jp プロパティ」で「サーバー」タブを選択します。

😪 BBMのプロパティ 🛛 💽 🔀		
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定		
サーバー情報		
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ): POP3		
受信メール (POP3) (D:		
送信メール (SMTP)(U):		
受信メール サーバー		
アカウント名(©):		
パスワード(P):		
✓パスワードを保存する(₩)		
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)		
▼このサーバーは認証が必要 ♥		
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )		

「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れます。

5.「詳細設定」タブを選択します。

🗟 BBMのプロパティ 🛛 💽 🔀
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(D): 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )
サーバーのタイムアウト
短い 🗇 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🔅 KB
配信
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□サーバーから削除する(R) 5 < ⇒ 日後
□ 閉川除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

「送信メール(SMTP)(O):」の欄に「587」と入力します。

以上で設定は完了です。