Outlook 2013 メール 設定マニュアル

Windows8の場合

スタート画面から〔Outlook 2013〕をクリックします。



[Outlook 2013]が見当たらない場合はスタート画面の何も無い所を右クリック→画面右下 隅の〔すべてのアプリ〕をクリック→〔Outlook 2013〕をクリックします。

Windows 7 の場合

[スタート]→[電子メール(Outlook 2013)]をクリックして、Outloook 2013を起動します。

[Outlook 2013]が見当たらない場合は[スタート]をクリックし、[すべてのプログラム]→ [Microsoft Office]→[Outlook 2013]をクリックします。

以下 Windows8 と Windows7 は同じ設定となります。

[受信トレイ]画面が表示されます。 [ファイル]をクリックします。



[アカウント情報]画面が表示されます。

[アカウント設定]をクリックし、表示されたメニューから[アカウント設定(A)]を選択します。



[アカウント設定]画面が表示されます。

メールアドレスを変更するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
 電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳 S新規(N) 交 修復(R) (学 変更(A)) 別定に設定(D) × 削除(M) 金 ● 	
名前 種類	
Ocn_user@***** POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:	
フォルダーの変更(F) ocn_user@*****.ocn.ne.jp¥受信トレイ	
データファイル: C:\Users\Jocuments\Outlook ファイル\Outlook データファイル.pst	
	8815 7 (c)
	閉しる(C)

アカウントの画面が表示されますので、各項目を確認します。

電子メール アカウントの変更			
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用す	するには、以下の項目をすべて設定して	てください。	×
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(<u>A</u>): 受信メール サーバー(): 送信メール サーバー(): メール サーバー(SMTP)() メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(」): パスワード(P):	お客様設定のPOPアカウント ***@bbm-k.jp POP3 ▼ hp29.drive.ne.jp hp29.drive.ne.jp cs11653**** ********** ********** **********************************	アカウント設定のテスト この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う ことお教師します。テストを実行するには「アカウント設 定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている 必要があります)。 アカウント設定のテスト(T)	
(に対応している場合には、チェッ	ケボックスをオンにしてください(Q)		
		< 戻る(B) 法へ(M) >	キャンセル

名前(Y)

電子メールアドレス(E) アカウントの種類(A) 受信メールサーバー(I) アカウント名(U) パスワード(P)

お客様の「お名前」:ここで入力された名前がメールの送信 者名(差出人名)になります。 お客様の「メールアドレス」※半角入力 「POP3」と表示されていることを確認します。 設定案内書の受信メール(POP3)サーバー名を半角入力 送信メールサーバー(SMTP)(O) 設定案内書の送信メール(SMTP)サーバー名を半角入力 設定案内書の「アカウント」※半角入カ 設定案内書「電子メールパスワード」※半角入力

画面の右下〔詳細設定(M)…〕をクリックします。

電子メール アカウントの変更			
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用	するには、以下の項目をすべて設定して	ください。	×
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y): 電子メール アドレス(E):	お客様設定のPOPアカウント ***@bbm-k.jp	この回回14に「猪鞭を入く」したら、アガリントのテストを行う ことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設 定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている 必要があります)。	
サーバー情報		アカウント設定のテスト(工)	
アカウントの種類(A):	POP3	////	
受信メール サーバー(1):	hp29.drive.ne.jp		
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	hp29.drive.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情	ŧ		
アカウント名(山):	cs11653****		
パスワード(<u>P</u>):	****		
▼ 13	スワードを保存する(<u>R</u>)		
□ メール サーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェ	で保護されたパスワード認証 (SPA) ック ボックスをオンにしてください(Q)	詳細設定(<u>M</u>)	
		< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

〔送信サーバー〕をクリックします。各項目を入力します。

インターネット電子メール設定	×			
全般 送信サーバー 詳細設定	_			
✓ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0)				
● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)				
○次のアカウントとパスワードでログオンする(L)				
アカウント名(N):				
パスワード(P):				
✓ パスワードを保存する(R)				
🔤 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)				
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)				
OK キャンセル				

送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O) チェックを入れます。 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)チェックを入れます。 〔詳細設定〕のタブをクリックします。項目を入力します。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587
使用する暗号化接続の種類(C): なし V
サーバーのタイムアウト(T)
短い
配信
□ サーバーから削除する(R) 14 ÷ 日後
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル

送信サーバー(SMTP) 「587」と入力します 任意ですが, チェックを外すを推奨します。

チェックを入れておくと、PCで受信後におおもとのメールサーバーに サーバーにメッセージのコメッセージのコピーを残します。別のパソコンでも同じメールを受信 ピーを置く(L) したい場合などにチェックを入れます。

> ただし、メッセージのコピーを残すにチェックを入れた場合、メールボ ックス容量がオーバーし、突然新しいメッセージが受信できなくなる ことがありますのでご注意ください。

入力が終わりましたら[OK]をクリックして[インターネット電子メール]の画面を閉じます。