1. 「スタートメニュー」から「Windows Live メール」をクリックします。



2. 名前のところ(図の bbm の部分)で右クリックして、「プロパティ(R)」を選択します。



3.「サーバー」タブをクリックします。

🛃 bbm プロパティ	
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(M) FOP3	
受信メール (POP3)(I):	mail.bbm-*.jp
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	mail.bbm-*.jp
受信メール サーバー	
ユーザー名(<u>A</u>):	*****
パスワード(<u>W</u>):	•••••
	▼パスワードを保存する(₩)
◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(<u>C</u>)	
○ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	
○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(A)	
送信メール サーバー	
▼このサーバーは認証が必要(V) 設定(E)	
	OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

送信サーバーは認証が必要(V):チェックを付けてください。

4.「詳細設定」タブをクリックします。

🛃 bbm プロパティ	
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのボート番号	
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)	
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(D: 110	
■このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト(エ)	
短い	
送信	
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 → KB	
配信	
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
- サーバーから削除する(R) 5 🔶 日後	
ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)	
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	

送信メール(SMTP)(O):587と記入してください。

以上で設定は完了です。