※今回のメールサーバー移管に伴い、移管前の旧メールサーバーに未受信メールがある場合のメール受信方法です。新規追加登録方法ではありませんのでご注意下さい。

受信メールサーバー修正と受信は2020年6月10日から2020年6月17日の間に行って下さい。期日を過ぎると旧メールサーバーからの受信はできなくなりますのでご注意下さい。

①[メール]を起動します。



②メニューバーの[メール]-[環境設定]をクリックします。



③環境設定の画面が表示されます。 左上の[アカウント]をクリックします。

	一般	
□ -般 アカウント 送惑メール フォントとカラ-	- 表示 作成 署名 ルール	
デフォルトメールソフト:	💌 メール	\$
新しいメッセージを確認:	自動	\$
新着メッセージの通知サウンド:	新着メッセージの通知サウンド	0
	✓ ほかのメール動作でサウンドを再生	

④左のリストから作成したアカウントを選択し、[アカウント情報]をクリックします。

•	アカウント	
一般 アカウント 迷惑メール	A しんしょう しんしょ しんしょ	Sum 警名 ルール
****@bbm-*.jp	アカウント情報	ールボックスの特性 詳細
	アカウントの種類:	POP
	説明:	任意
	エイリアス:	(🗘
	メールアドレス:	メールアドレス
	氏名:	任意の名前
	受信用メールサーバ:	mail,.bbm-*,jp
	ユーザ名:	設定案内書のアカウント名
	パスワード:	•••••
	送信用メールサーバ(SMTP):	設定資料の送信サーバー 文

⑤[詳細]をクリックします。受信メールサーバを変更します。

	アカワント		
一般 アカウント 迷惑メール	A フォントとカラー 表示 作成		obm — *.jp
bbm—*.jp _{POP}	アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細 ✓ このアカウントを使用	
	アカウントの種類: 説明: エイリアス: メールアドレス:	POP ********* ******@bbm-*.jp	受信用メールサー バーを既にmailbbm- *.jpの設定が入って いますが、 【59.106.154.235】に
	氏名: 受信用メールサーバ: ユーザ名: パスワード:	山田太郎 59.106.154.235 設定案内書のアカウント	変更します
	送信用メールサーバ(SMTP):	mail.bbm-*.jp	O

設定を自動的に検出して管理:チェックしない メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:他のPCやスマホ等でメール送受信 をしていない場合はチェックして下さい。(推奨) 下記の表を参照し、各項目を設定します。 ポート:110と入力 SSLを使用:チェックなし 認証 [パスワード]を選択 セキュリティ保護されていない認 証を許可 チェックしない

⑥画面左上の[●閉じる]をクリックします。



⑦変更内容保存の確認画面が表示されます。 [保存]をクリックし、設定完了です。

	•		アカ	ウント			
	@		A	<u> </u>	Dom 🕺		
一般	アカウント	迷惑メール	フォントとカラー 羽	長示 作成	署名 ルー	- <i>I</i> L	
			*****@hhm-* in/	マカウン	トの変更内	突を保左します	
@	E.	か	?	, ,,,,,	1 Waters	4-CMHORY	
		100 保存	序しないと、変更内容は	\$失われます。			
			保存しない	=+	ャンセル	保存	1

⑧受信メールサーバーを変更後、受信を行います。 旧メールサーバーにメールが残っている場合は受信が開始されます。 ⑨受信完了後、受信メールサーバーを元のサーバー名に戻してください。②~⑦を 再度行います。 注意!サーバー名を元に戻さないと新メールが受信できなくなりますのでご注意下さい。

注意:リーバー名をルに戻さないと新メールが受信できなくなりますのでご注意下さい お客様のメールサーバー名は、BBMより郵送しております設定案内書の【受信メー ル(POP3)サーバー】となります。送信サーバー名と同一です。