Mac OS X 10.6.のメールアカウントの設定(Mail(バージョン 4.3))

Mail を起動します。



1初めて設定する場合「ようこそ Mail へ」という画面が表示されます。

	ようこそ	Mail 🔨
ようこ メーノ	・ そ Mail へ ルアカウントを割 めに、次の情報を	&定する手順をご案内します。 を入力してください:
3	氏名:	任意の名前
X	-ルアドレス:	*****@bbm-*.jp
ANO FR	パスワード:	
CORERINO	AAAAA	
 (***) 	セル	展るの続ける

氏名 任意。メールアドレスを送受信する際に表示される名称。 メールアドレス メールアドレス パスワード メールパスワード 「ようこそ Mail へ」という画面が表示されない場合

上部の『Mail』をクリックし、『環境設定』を選択します。



アカウント作成画面が表示されます。

左上の『**アカウント**』を選択し、左下の『+』をクリックします。

00	アカウント	
 一般 アカウント RSS RSS 	送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署4	х з л-л
アカウント () ****@bbm- *.jp	アカウント情報 メールボックスの特性	詳細
	アカウントの種類: POP	
	説明:	t options in p
	メールアドレス:	- allowing the ga
	氏名:	
	受信用メールサーバ:	and a second second
	ユーザ名:	- salisaria dia jai
	パスワード:	
	送信用メールサーバ (SMTP) :	•
	▼ このサーバのみ	を使用
+ -		?

2受信メールサーバ画面が表示されます。 以下の項目を入力し、『続ける』をクリックします。



説明 ユーザ名 パスワード

任意の文字列 受信用メールサーバ 設定案内書の受信メール(POP)サーバ名 設定案内書のアカウント名 メールパスワード

エラー画面が表示された場合

(1)以下のエラーが表示される場合があります。

受信用メールサーバ	
アカウントの種類:	Ø POP
説明:	(オプション)
受信用メールサーバ:	受信メール(POP)サーバ
ユーザ名:	アカウント名
パスワード:	
POP サーバ・ と、サーバ名が正しいことを確 合は、サーバが一時的に使用で	『が応答しません。ネットワーク接続 認してください。これらに問題がない場 きなくなっている可能性があります。こ
	 受信用メールサーバ アカウントの種類: 説明: 受信用メールサーバ: ユーザ名: パスワード: POP サーバ* と、サーバ名が正しいことを確合は、サーバが一時的に使用で

各項目の情報を正確に入力していても、エラー画面が表示される場合は 『続ける』をクリックし次の画面にお進みください。 (2)受信メールのセキュリティ画面が表示されます。



SSL(Secure Sockets Layer)を使用チェックなし

『続ける』をクリックし次の画面にお進みください。

送信用メールサーバ画面が表示されます。 以下の項目を入力し、『続ける』をクリックします。



説明任意の文字列送信用メールサーバ設定案内書の送信(SMTP)サーバー名このサーバのみを使用チェックあり認証を使用チェックありユーザ名設定案内書のアカウント名パスワードメールパスワード

エラー画面が表示された場合

(1)以下のエラーが表示される場合があります。

		4M
	送信用メールサーバ	
m	説明:	(オプション)
11	送信用メールサーバ:	送信メール(SMTP)サーバ名
1		☑ このサーバのみを使用
	☑ 認証を使用	
OFR	ユーザ名:	アカウント名
	パスワード:	
	SMTP サーバー ワーク接続と、サーバ名か これらに問題がない場合は なったらご問題がない場合は なったのご能性がありま	"が応答しません。ネット が正しいことを確認してください。 は、サーバが一時的に使用できなく す。このまま操作を続けても、

各項目の情報を正確に入力していても、エラー画面が表示される場合は 『続ける』をクリックし次の画面にお進みください。 (2)送信メールのセキュリティ画面が表示されます。



SSL(Secure Sockets Layer)を使用チェックなし

『続ける』をクリックし次の画面にお進みください。

▲アカウント概要の画面が表示されます。 入力内容を確認し『作成』をクリックします。 ※デフォルトで SSL が、【入】の状態で設定されています。後ほど変更します。



5上部の『Mail』をクリックし、『環境設定』を選択します。



⁶アカウント作成画面が表示されます。

上部の『アカウント』を選択し、左側に表示している、該当のアカウント(作成したア カウント)をクリックします。

● ○ ●	アカウント
日本 アカウント 日本 アカウン 日本 日本	送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細
***@bbm-	アカウントの種類: POP
	説明:
	メールアドレス: ******* @bbmー*jp
	氏名: 氏名
	受信用メールサーバ: 受信メール(POP)サーバ名
	ユーザ名:アカウント名
	パスワード:
	送信用メールサーバ (SMTP) :
	▶ このサーバのみを使用
+ -	?

☑ アカウント情報 』のタブをクリックします。

送信用メールサーバ(SMTP)項目の、『SMTP サーバリストを編集』をクリックします。

00	アカウント	
 一般 アカウント RSS 	送惑メール フォントとカラー 表	ボ 作成 署名 ルール
アカウント (@) ***@bbm-*.jp	アカウント情報 メー	-ルボックスの特性 詳細
	アカウントの種類: F	POP
	説明:	
	メールアドレス:	*****
	氏名:	氏名
	受信用メールサーバ:	受信メール(POP)サーバ名
	ユーザ名:	アカウント名
	パスワード:	
	送信用メールサーバ(SMTP):	*)
		SMTP-9-7921-Yellika.

⑧送信用メールサーバの編集画面が表示されます。 サーバ名を選択します。(複数送信サーバの設定をしている場合複数表示されます)

アカウントの情報が表示されますので『詳細』をクリックします。 設定内容の確認し『OK』をクリックします。



- ポート デフォルトポートを使用(25,465,587)を選択
- SSL を使用 チェックなし
- 認証 パスワード
- ユーザ名 設定案内書のアカウント名
- パスワード メールパスワード

アカウント確認画面の『詳細』のタブをクリックします。 設定内容の確認し『OK』をクリックします。

000	アカウント
[1] 一般 アカウント RSS RSS	送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 ✓ このアカウントを使用 ✓ 新規メッセージを自動的に受信するときに含める ✓ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く: 1週間後 ♀ メッセージのサイズが KB を超えるときに警告
	以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理 者に確認してください。 ポート: 110 □ SSL を使用 認証: パスワード \$
+ -	?

ポート	110
SSLを使用	チェックなし
認証	パスワード

左上の以下のボタンをクリックし、設定を保存します。



and the second	" **** ****@	bbm <i>—*</i> *,jp"	POP アカウントの
i.	変更内容を保存しま	ますか?	
No. of Concession, No. of Conces	保存しないと、変更内	容は失われます。	
	(保存しない)	(+++)+	7ル 保存