☆ 情報 開く/エクスポート

 $\bigcirc$ 

名前を付けて保 存

添付ファイルの保 存

印刷



#### 【アカウントの追加】を クリックして下さい。

	×	②out lookのメールアドレス追 加画面が起動します。
outlook 💽 🔤		
詳細オプション →		
接続		





⑤【POP】をクリックして下さい。



⑥パスワードを入力し、【接続】をクリックして下さい。



⑦インターネットセキュリティ警告が表示されたら、【はい(Y)】をクリックして下さい。

⑧【アカウントが正常に追加されました。】が表示されたら、【完了】をクリックして下さい。

【outlookMobileをスマートフォンにも設定する。】はお客様の任意です。BBM-NETは 設定せず完了致します。

outlook アカウントが正	堂に追加されました		
POP test	2020@bbm-d.jp		
別のメール アドレス	を追加		
別のメール アドレス メール アドレ	を追加 ス	次へ	
別のメール アドレス メール アドレ	を追加 ス <b>詳細オプション ^</b>	次へ	
別のメール アドレス メール アドレ	を追加 ス 詳細オプション ▲ ✓ 自分で自分のアカウントを手動で設定	次へ	
別のメール アドレス メール アドレ	を追加 ス <b>詳細オプション ▲</b> ✓ 自分で自分のアカウントを手動で設定	次へ	
別のメール アドレス メール アドレ	を追加 ス <b>詳細オプション ▲</b> ✓ 自分で自分のアカウントを手動で設定	次へ	
別のメール アドレス メール アドレ	を追加 ス 詳細オプション ▲ ✓ 自分で自分のアカウントを手動で設定 pile をスマ <u>−トフォンにも設定する</u>	次へ	

## ⑨設定内容を一部変更します。【ファイル】をクリックして下さい。

	ファイル ホーム 送受信 表示 へい	レプ
	1 新しいメール ~ 💼 削除 ~	〒 アーカイブ ▶ 移動 > 5 返信 ≪) 全員に返り
RQ	<b>く</b> (ます	2023年9月17日日曜日
гсл		予定表
$\checkmark$	受信トレイ	
88	て書き	
	送信済みアイテム	
	削除済みアイテム	
	RSS フィード	
	送信トレイ	
	述影メール	
	快来ノオルター	
	∨test2020@bbm-d.jp	
	受信トレイ	
	送信済みアイテム	
	削除済みアイテム	
	送信トレイ	
	迷惑メール	
	検索フォルダー	

## ⑩【アカウント設定】をクリックし、下に表示されたメニューから【プロファイルの管理】をクリックして下さい。



# ①【電子メールアカウント(E)】をクリックして下さい。

メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	電子メール アカウント(E)
データファイル	データ ファイル(F)
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)
	閉じる(C)

## **⑫該当のメールアドレスを選択し、【変更(A)】をクリックします。**

アカウント設定	×	<
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその言	没定を変更できます。	
メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネッ ◎ 新規(N) ※修復(R) 『変更(A) 》既定に設定(D)	小予定表 公開予定表 アドレス帳 ×削除(M) ● ◆	
名前 ♥ test2020@bbm-d.jp	種類 POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント) POP/SMTP	
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します: フォルダーの変更(F) <b>test2020@bbm-d.jp¥受信トレイ</b> データ ファイル: C:¥Users¥mediausr¥One	eDrive¥¥Outlook ファイル¥test2020@bbm-d.jp.pst	
	閉じる(C)	

### <sup>13</sup>右下の【詳細設定(M)】をクリックします。

### アカウントの変更 Х 米 POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。 ユーザー情報 アカウント設定のテスト 名前(Y): アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし ます。 電子メール アドレス(E): st2020@test2020@bbm-d.jpl アカウント設定のテスト(T) サーバー情報 アカウントの種類(A): POP3 ☑ 「次へ」 をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする。 受信メール サーバー(I): (S) os003.xbit.jp 送信メール サーバー (SMTP)(O): os003.xbit.jp メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): test2020@bbm-d.jp パスワード(P): \*\*\*\*\*\*\* パスワードを保存する(R) □ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応して いる場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q) 詳細設定(M)... < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ



④詳細設定のタブをクリックし、サーバーのポート番号の中の送信サーバー(SMTP)(0):を【587】に変更します。

受信サーバ-(POP3)(I):は【110】

このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要(E)のチェックは 外します。

使用する暗号化接続の種類(C):なしにします。

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)は任意ですが、コピーを置くに チェックが入っているとメールがサーバーのボックスに残り続けます。

ボックス容量が100Mのため、オーバーすると新しいメールは全て受信できなくなり、送信者にエラーで戻ります。

そのため弊社ではコピーを置く(L)にチェックを外していただくか、サーバーから削除する(R)を7日程度にしていただいております。

他のPCやスマートフォンで同じメールアドレスを受信しない場合は、コ ピーを置く(L)のチェックを外していただくようお願い致します。

完了後【OK】をクリックします。

テストアカウント設定		⑮受信・送信をoutlookがテスト致します。
すべてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続行してください。	中止(S)	両方完了になったら【閉じる(C)】をクリックして下さい。
	閉じる(C)	状況が完了にならない場合は、設定が間違えているため、元に 東川設定を見直して下さい
タスク エラー		大り設定を見直して下さい。
タスク 状況   ✓ 受信メール サーバー (POP3) への 完了   ✓ テスト電子メール メッセージの送信 完了		
  アカウントの変更		× (1) 「 <t< td=""></t<>
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
< 戻る(1	B 完了 ヘルプ	