# Windows Live メール 設定マニュアル

#### Windows Live メールの設定

[スタート]→[Windows Live]→[Windows Live メール]を起動し、画面を表示させます。



上部の[メニューボタン]をクリックし、[メニューバーの表示(M)]を選択します。 メニューバーが表示されている場合は、省略して、次へ進んでください。



メニューバーの[ツール(M)]から [アカウント(C)]を選択します。



アカウントの追加の画面が表示されます。右側の[追加(A)]をクリックします。

アカウント	×
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、「追加」をクリックします。追加し プを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックしてから、希望の動作をクリックします。 ニュース ② マイクロソフト コミュニティ (既定のアカ ウント) ディレクトリ サービス ◆	たアカウントやニュースグルー
	閉じる

[アカウントの追加]の画面が表示されます。

[電子メールアカウント]を選択して、[次へ(N)]をクリックします。

ज्र	クウントの追加	
ימע.	ウントの種類の選択 追加するアカウントの種類を選択してください。 電子メール アカウント ニュースグループ アカウント ディレクトリ サービス アカウント	
		次へ(N) キャンセル

表示された、[電子メールアカウントを追加する]の画面で、設定案内書に従い入力します。

■電子メールアドレス(E):設定案内書の電子メールアドレス

■パスワード(P):設定案内書の電子メールパスワード

■表示名(D):任意で結構です。

■ 一番下の電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)にチェックを入れます。 [次へ(N))]をクリックします。

<b>O</b>	電子メール アカウントを	<u>、</u> 追加する
	電子メール アカウント情報	最を以下に入力してください。
<u>  </u> (4)	電子メール アドレス(E):	*******@bbm-a.jp
		例: example555@hotmail.com <u>無料·大容量 Hotmail作成</u>
	パスワード(P):	
	このアカウントから送信され	はメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)
	表示名(D):	support 例: Taro Chofu
	☑ 電子メール アカウント	カサーバー設定を手動で構成する(C)
		次へ(N) キャンセル

電子サーバー情報についての画面が表示されます。設定案内書に従い入力していきます。

- 受信メールサーバーの種類(M):POP3
- 受信サーバー(I):設定案内書の受信メール(POP3)サーバー名を入力します。 ポート(P):110を入力します。
- ログインに使用する認証(U):【クリアテキスト認証】を選択します。
- ログインID(電子メールアドレスと異なる場合XL):設定案内書のアカウントの値を入力します。
- 送信サーバー(0):設定資料の受信メール(SMTP)サーバー名を入力します。 ポート(R):587を入力します。
- 送信サーバーは認証が必要(V)にチェックを入れて下さい。

入力が完了しましたら、[次へ(N)]をクリックして下さい。

<b>()</b>	ミチメール アカウントを追加する
5	<u>電子メール サーバーの情報版:ついて</u> 受信サーバー情報 受信サーバー(の種類(M) <u>POP3</u> ▼ 受信サーバー(0: hp29.drive.ne.jp ポート(P): 110 このサーバー(は2キュリティで(栄養された接続(SSL)が必要(L)
	Dクインに使用する認識(U): <u>  クリア テキスト認識</u> Dグイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):     *****      送信サーバー(情報     送信サーバー(O): hp29.drive.ne.jp     このサーバー(はセキュリティで)(系融された接続 (SSL) が必要(Q)     マ 注信サーバー(は認証が必要(V)
	次へ(N) キャンセル

次の画面で 完了(F)をクリックして終了です。

メーノ	レアドレ	/ス設定変更
-----	------	--------

### ポート番号やSMTP認証を変更する場合の方法です。

メニューバーの[ツール(M)]から[アカウント(C)]を選択します。

📴 クイック ビュー - Windows Live メール		1
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	ッール(T) アクション(A) ヘルプ(H)	
<b>新規作成 ▼</b> 同期 ▼   検索	すべての電子メール アカウントの同期(A) F5 すべて同期(E) Ctrl+F5	
クイックビュー	メッセージルール(R) ・	
未開封のメール メンバーからの未開封 未開社のフィード	ニュースグループの管理(W) Ctrl+W フィードの管理(F)	
送信トレイ	アカウント(C) セキュリティのオブション(T) オプション(0)	
無料・大容量 Hotmail 作成		

## アカウントの画面が開きますので、メールの下の該当のメールアカウントを選択し、右側のプロパティを 選択します。

アカウント	×
アカウント	× かいしたアカウントやニュースグルー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

プロパティ画面が開きますので、サーバーのタブをクリックし、

このサーバーは認証が必要(V)にチェックを入れ、右側の設定(E)をクリックします。

🐌 Bbm-a (tonosamamia) ブ	ロパティ
全般 サーバー 接続 セキ	ュリティ 詳細設定
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(	M) POP3
受信メール (POP3)(I):	hp29.drive.ne.jp
送信メール (SMTP)(U):	hp29.drive.ne.jp
受信メール サーバー	
ユーザー名(A):	cs11653****
パスワード(W):	•••••
	✓パスワードを保存する(W)
◎ クリア テキスト認証を使用	引してログオンする(C)
◎ セキュリティで保護された/	《スワード認証でログオンする(S)
<ul> <li>認証された POP (APOP)</li> </ul>	)を使用してログオンする(A)
送信メール サーバー	
■■このサーバーは認証が必要	要(V)
	OK キャンセル 適用(A)

送信メールサーバーが開きます。

送信メール サーバー	X
◎ 受 <mark></mark> 信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	
◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0)	
アカウント名(O):	
パスワード(P):	
✓ パスワードを保存する(W)	
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	
OKキャンセ/	١

送信メール(SMTP)(0)に[587]と入力してください。

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)にチェックが入っているかどうか確認し、OKをクリックして下さい。

詳細設定のタブをクリックします。

変更が終わりましたら、適用(A)→OKをクリックし、 プロパティを閉じ、設定変更を完了させてくださ い。

🔁 BBM-A (*******) プロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(O): 587 原定値を使用(U)
■このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(D: 110 ■このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト(T) 短い 一〇
送信
配信 マサーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□ サーバーカッカリカメタる(NV b → 日後 ▼ にみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

◇ 既存のメールアカウントの「確認」「変更」「削除」などは ◇

[ツール] メニュー→ [アカウント設定] の [アカウントの設定] ウィンドウから、対象のアカウント を選択します。



### 削除 削除するアカウントを選択し [削除] ボタンをクリックします。 確認・変更 対象のアカウントを選択し [変更] ボタンをクリックします。

カウント設定		
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、ア:	カウントを選択してその設定を変更できます。	
『子メール』 データ ファイル』 RSS フィード   Share	aPoint II12ト「インカーネット子完実」/公開子完実」 アドルフ値	
PO2-N582       ●         ● R4-0 PD92       Provide status as as a proportive status		
	info@media~si.co.jp	POP/SMTP (述信 C1使用する既定のアカリント)
選択した電子メール アカウントでは、新しい電子メー	-ルメッセージを次の場所に配信します:	
フォルダの変更(F) 個人用フォルダ¥受信トレ	<i>н</i>	
データ ファイル: C:¥Users¥r	media¥AppData¥Local¥Microsoft¥Outlook¥Outlook.pst	
	開じる(C)	
メール アカウントの変更		
インターネット電子メール設定		
電子メールアカウントを使用するには、以下の項目をすべ	て設定してください。	
レーザー情報	アカウント設定のテスト	
b前(Y): Taro Yamada	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う ことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設	
電子メール アドレス(E): ito@media~si.co.jp	定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている 必要があります)。	
ナーバー情報	アカウント設定のテスト(T)	
/カウントの種類(A): POP3		
ミロシール ワーパー(): mail.media.co.jp		
き信メール サーバー (SMTP)(Q): mail.media.co.jp	────── 確認・変更の場合、内容を確認・3	変勇
トール サーハーへのロクオン情報		
77/21や31型: ito.media	【次へ」 ホタンで終了になります	
14.7 P(E): ********		
✓パスワードを保存する(R)		
ヨリー キーキード、おんちょうコーンス/目詰さやもち ゆうロードの取用 /の	20.0)	

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル